

GX Works2 ショートカット一覧

接点・コイル

F5	a接点		
F6	b接点		
F7	コイル		
F8	応用命令		
F7	↑ Shift	a接点 (立ち上がりパルス)	
F8	↑ Shift	a接点 (立ち下がりパルス)	
F5	↑ Shift	Alt	b接点 (立ち上がりパルス)
F6	↑ Shift	Alt	b接点 (立ち下がりパルス)

接続線

Ctrl	← or →	ヨコ接続線の挿入/削除
Ctrl	↑ or ↓	タテ接続線の挿入/削除

行・列操作

↑ Shift	Insert	行間の挿入
↑ Shift	Delete	行間の削除
Ctrl	Insert	列の挿入
Ctrl	Delete	列の削除

置換操作

Ctrl	H	デバイス置換	
↑ Shift	Ctrl	F	文字列置換

回路編集

↑ Shift	←	→	↑	↓	範囲選択
Ctrl	C	選択範囲の回路をコピー			
Ctrl	V	コピーした回路を貼り付け			
Ctrl	X	選択範囲の回路を切り取り			
Ctrl	Z	1つ前の状態に戻す			
Ctrl	Y	1つ先の状態に戻す			
Delete	選択範囲の回路を削除				

検索操作

Ctrl	D	デバイス使用一覧表示	
Ctrl	E	クロスリファレンス表示	
Ctrl	F	デバイス検索表示	
↑ Shift	Ctrl	F	文字列検索表示
↑ Shift	Alt	F7	コイル検索表示

変換・コンパイル

F4	変換 (コンパイル)		
↑ Shift	F4	変換 (コンパイル) + RUN 中書込	
↑ Shift	Alt	F4	すべての回路を変換 (コンパイル)

オンラインモニタ

F3	モニタモード	
↑ Shift	F3	モニタ書込モード
Alt	F3	モニタ停止
F2	書込モード	
↑ Shift	F2	読出モード

コメント

Ctrl	F5	接点コメント表示/非表示
Ctrl	F7	ステートメント表示/非表示
Ctrl	F8	ノート表示/非表示

ファイル操作

Ctrl	S	上書き保存
Ctrl	P	印刷

デバイステスト

Ctrl	Enter	デバイス登録
↑ Shift	Enter	現在値変更

ヘルプ

F1	総合ヘルプ表示	
Ctrl	F1	応用命令ヘルプ表示